Windows 7 寬頻連線設定 PPPOE 撥號設定

第一步:先點左下角的開始,然後選擇「控制台」



第二步:接著選擇「網路和網際網路」



第三步:選擇「網路和共用中心」



第四步:接著點選中間的「設定新的連線和網路」



第五步:選擇第一項「連線到網際網路」後按下一步

6	و	2 設定	車線或網路		X
		選擇連	線選項		
			連線到網際網路 設定無線、寬頻或撥號連線到網際網路。		
		2	設定新網路 設定新的路由器或存取點。		
			連線到工作地點 設定撥號或 VPN 連線到您的工作地點。		
		٩	設定撥號連線 使用撥號連線連接到網際網路。		
			下一步(N)	D D	淌

第六步:選擇「寬頻(PPPoE)」

0	▲ 連線到網際網路	
	您要如何連線?	
	寬頻 (PPPoE)(R) ↓ 需要使用者名稱和密碼的 DSL 或擬線來連線。	
	■ 顯示未設定這部電腦使用的連線選項(S) 協助我選擇	
		取消

第七步:輸入連線用的帳號和密碼,入完畢後勾選「記住這個密碼」後點「連線」

🚱 📣 連線到網際網路								
輸入網際網路服務提供者 (ISP) 所提供的資訊								
使用者名稱(U):	sonet							
密碼(P):	●●●●●●●●● ■ 顯示字元(S) ■記住這個密碼(R)							
連線名稱(N):	寬頻連線							
◎ 允許其他人使用這個 ● 此選項可讓任何擁有 <u>我沒有 ISP</u>								
		連線(C) 取消						

第八步:連線成功後就會出現這個畫面,即可上網

€ • 連線到網際網路	4	-	<u>傅送意見</u>		x
您已連線到網際網路					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 🥥			
→ 立即瀏覽網際網路(I)					
下次若要連線到網際網路,請按一下 下剛剛建立的連線。	工作列中的網路圖	示,並按一			
				關閉(C)