1. 新增帳號: Outlook >檔案 >新增帳戶



2. 選擇服務:請選[電子郵件帳戶]



3. 自動帳戶設定:請選[手動設定]

新増帳戶		0.0.4000
自動帳戶設定 連線至其他伺服器類	■型。	
○ 電子郵件帳戶(A)		
您的名稱(Y);	ar al . Chur As	
雷子郵件地址(6);	#BC01 7248011HI	
	範例: ellen@contoso.com	
密碼(P):		
重新鍵入密碼(T):	鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。	
〇 簡訊 (SMS)(X)		
◎ 手動設定伺服器設	定或其他伺服器類型(M)	
		<上一步(B) 下一步(N) >

4. 請選擇[網際網路電子郵件]

選擇服務	
● 網際網路電子郵件(I) 連線至 POP 或 IMAP 伺服器,以傳送及接收電子郵件訊息。	
<ul> <li>Microsoft Exchange 或相容服務(M)</li> <li>連線並存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳真和語音信箱。</li> </ul>	
<ul> <li>(SMS)(X)</li> <li>連線至行動裝置訊息服務。</li> </ul>	
<ul> <li>其他(O)</li> <li>連線至下列顯示的伺服器類型。</li> </ul>	
Fax Mail Transport	
	#MD >

5. 使用者資訊需填寫完整(名稱、電子郵件地址、密碼,請依會員本身 mail 資料填寫),

帳戶類型請選 POP3

內送郵件伺服器請設定為 so-net.net.tw

外寄郵件伺服器請設定為 mmail.so-net.net.tw

紅框中的資訊填寫完整後請點選[其他設定]

新	增帳戶		
	<b>網際網路郵件設定</b> 您的電子郵件帳戶需要這	些設定才能生效。	
	<ul> <li>使用者資訊</li> <li>您的名稱(①):</li> <li>電子郵件地址(E):</li> <li>伺服器資訊</li> <li>帳戶類型(Δ):</li> <li>內送郵件伺服器(①):</li> <li>外寄郵件伺服器(SMTP)(②):</li> <li>登入資訊</li> <li>使用者名稱(①):</li> <li>密碼(2):</li> <li>② 記</li> <li>需要使用安全密碼驗證(SD)</li> </ul>	測試帳號 prc_op1@so-net.net.tw POP3 so-net.net.tw mmail.so-net.net.tw prc_op1 ******** 住密碼度) CA) 登入(Q)	<ul> <li>別試帳戶設定</li> <li>在填入本視窗資訊後,建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)</li> <li>測試帳戶設定(1)</li> <li>※按[下一步]按鈕測試帳戶設定(2).</li> <li>傳送新郵件到:</li> <li>●新增 Outlook 資料檔(2)</li> <li>●現有 Outlook 資料檔(2)</li> <li>※覽(2).</li> </ul>
			<上一步(B) 下一步(D) >

6. 外寄郵件伺服器設定如下圖紅框

網際網路郵件設定 您的電子郵件帳戶需要這	些器定才能生效。	網際網路郵件設定
使用者資訊 您的名稱(公): 電子郵件地址(E): 何服器資訊 帳戶類型(A): 內送郵件伺服器(C): 外寄郵件伺服器(SMTP)(Q): 登入資訊 使用者名稱(C): 密碼(E):	別版式研究院 prc_op1@so-net.net.tw POP3 so-net.net.tw mmail.so-net.net.tw prc_op1 *******	<ul> <li>一般 外寄伺服器 連線 進階</li> <li>●使用與內送郵件伺服器相同的設定(D)</li> <li>●使用下列登入(L)</li> <li>使用者名稱(D):</li> <li>密碼(P):</li> <li>記住密碼(B)</li> <li>需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)</li> <li>● 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(D)</li> </ul>
■需要使用安全密碼驗證 (SI	PA)登入(Q)	
		確定 取消

7. 進階設定如下圖紅框(SMTP 為 465 · 加密連線類型為 SSL)→設定完後點選確定

新増帳戶		
網際網路郵件設定 您的電子郵件帳戶需要這些計	設定才能生效。	
<ul> <li>使用者資訊</li> <li>您的名稱(公): 月</li> <li>電子郵件地址(E): p</li> <li>伺服器資訊</li> <li>嵊戶類型(公): P</li> <li>內送郵件伺服器(C): s</li> <li>外寄郵件伺服器(SMTP)(Q): m</li> <li>登入資訊</li> <li>使用者名稱(U): p</li> <li>密碼(P): *</li> <li>記住:</li> </ul>	N試帳號 rc_op1@so-net.net.tw OP3  ▼ o-net.net.tw nmail.so-net.net.tw rc_op1 ******* 容碼(R) )登入(Q)	<ul> <li>一般 外寄伺服器 連線 準留</li> <li>何服器連接埠號碼</li> <li>问送伺服器 (POP3)①: 110 使用預設值①)</li> <li>●此伺服器無理加密連線 (SSL)(E)</li> <li>外寄伺服器 (SMTP)②: 465</li> <li>使用下列加密連線類型(C): SSL</li> <li>何服器適時(1)</li> <li>短 ● 長 1分</li> <li>傅服</li> <li>● 左 一 長 1分</li> <li>● 左 一 ● 長 1分</li> <li>● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>

8. 回到原設定畫面,點選下一步,進行測試帳戶設定,狀態為已完成即設定成功。

新増帳戶			
測試帳戶設定			*
恭喜您!已成功完成所有的測試。按一下[	羂閉] 再繼續。	停止(S)	47
工作 錯誤			您按下面的按鈕以測試您的帳
工作	狀態		
<ul> <li>✓登入到內送郵件伺服器 (POP3)</li> <li>✓傳送測試電子郵件訊息</li> </ul>	已完成 已完成		
			振戸設定(5)
使用者名稱(U): prc_op1		○ 現有 Outlook 資料檔(2	♀ 瀏覽(S)
密碼(£): ********			1200.00
✓記住密碼(R)			
□ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)			其他設定( <u>M</u> )
			< 上一步 (B) 下一步 (D) > 取消